



Hecke am laufenden Meter® – Original Pflegeanleitung



Download
Pflegeanleitung
als PDF

Damit sich die Hecke am laufenden Meter® bei Ihnen im Garten gut entwickelt und zu einem hochwertigen Sichtschutz wird, braucht sie regelmäßig Wasser, Dünger und Rückschnitt. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise:

Auf Grund der Vielzahl unterschiedlicher Einbausituationen, Standortfaktoren und der Umwelteinflüsse ist es jedoch unmöglich, ein universelles Pflegeschema vorzugeben. Die in der Pflegeanleitung enthaltenen Hinweise sollen ein Leitfaden zur Erarbeitung eines objektbezogenen Pflegekonzeptes sein. Regelmäßige Kontrollen und gute gärtnerische Fachkenntnisse sind Voraussetzungen, um durch sichere Beurteilung des Pflanzzustandes und der äußeren Faktoren die richtigen Pflegemaßnahmen und den geeigneten Zeitpunkt zur Durchführung festzulegen.

Bewässerung

- Die Hecke muss das ganze Jahr über regelmäßig bewässert werden. Besonders während des ersten Jahres und in Hitze- bzw. Trockenperioden braucht die Hecke am laufenden Meter® regelmäßig ausreichend Wasser (je Bewässerungsgang 30 l pro Heckenelement).
- Fingerprobe!
- Vermeiden Sie aber grundsätzlich eine längere Vernässung der Hecke. Sonst kann es passieren, dass die Wurzeln und Stiele abfaulen. Regelmäßiges Gießen ist nötig, Sie sollten allerdings zwischen den Gießgängen den Boden abtrocknen lassen.
- Ihre Hecke braucht auch im Winter Wasser! Denn wenn im Winter die Sonne scheint, verdunsten die Efeublätter Wasser. Wässern Sie daher auch, wenn der Boden frostfrei und trocken ist.
- Wird das Heckenelement mobil in einen Pflanzkasten gesetzt, gibt es zwei Möglichkeiten ein Vernässen zu vermeiden: Bodenlöcher im Pflanzkasten oder ein Wasserüberlauf z. B. 3 cm hoch mit Wasserstandsanzeiger: Beim Verwenden des Wasserstandsanzeigers ist ggf. überschüssiges Wasser abzusaugen.
- Wenn Sie die Hecke am laufenden Meter® nicht regelmäßig mit der Gießkanne oder dem Schlauch gießen wollen, empfehlen wir den Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage. Hierbei sollten Sie regelmäßig überprüfen, dass der Schlauch nicht verstopft ist oder ein Leck hat.

Pflegetipps im ersten Winter

- Pflanzen Sie Ihre Heckenelemente so früh wie möglich ein und schwämmen Sie dann alles mit reichlich Wasser ein, um einen guten Bodenschluss zu bekommen.
- Wenn längere Frostperioden angekündigt sind, gießen Sie die Hecke vorher sehr gut, da sie im gefrorenen Boden kein Wasser aufnehmen kann.
- Bei Schnee bzw. leicht angefrorenem Boden kann die Hecke ganz normal gegossen werden.
- Wenn Ihre Heckenpflanzung von Westen nach Osten verläuft und sich auf der Südseite der Hecke eine Asphaltfläche oder eine andere dunkle und wärmespeichernde Oberfläche befindet, sollten Sie folgendes beachten: Um Strahlungsschäden zu vermeiden, kann die Hecke im ersten Winter auf der Südseite schattiert werden (mit Schattiernetz, Bastmatten oder Ähnlichem).
- Da Buchen und Hainbuchen im Winter ihr Laub verlieren, brauchen sie nicht so viel Wasser wie die Efeuhecken. Allerdings sollten auch sie ab und zu gegossen werden.



Hecke am laufenden Meter® – Original Pflegeanleitung



Düngung

- Eine regelmäßige Versorgung der Efeupflanzen mit ausreichend Nährstoffen ist wichtig, damit sie gut wachsen und die Blätter keine Mangelerscheinungen zeigen. Wir empfehlen eine Düngung der Hecke mindestens einmal pro Jahr im Frühjahr. Bei Pflanzungen bis 15. August eines Jahres muss die erste Düngung einen Monat nach Einbau erfolgen, bei späterem Einbau im folgenden Frühjahr.
- Bitte beachten Sie: Blaukorn oder andere Volldünger wirken in der Regel nur 2 bis 4 Wochen und sind keine Langzeitdünger.
- Die Höhe der Düngergaben richtet sich nach dem verwendeten Produkt und den dafür angegebenen Empfehlungen der Hersteller.

Unsere Empfehlung für das gesamte Sortiment der Hecke am laufenden Meter®: CUXIN DCM Orgasan, organischer NPK-Dünger 6-6-9, 100 % organischer Naturdünger für Gemüse, Obst und Ziergärten. Mit einer kontinuierlichen 75 - 100 Tage Wirkungsdauer und viel Kalium für Festigkeit und Widerstandskraft. Er aktiviert das Bodenleben und es besteht keine Verbrennungsgefahr. Anwendungsempfehlung für Gehölze: 50 - 100 g/m²



Einfach scannen
und Dünger
bestellen.

Schnittmaßnahmen

- Je nachdem, wie schmal die Hecke bleiben soll, schneiden Sie sie ein- bis zweimal pro Jahr zurück. Wir empfehlen jeweils einen Schnitt im Mai/Juni und Anfang September. So kann der Neuaustrieb noch ordentlich vor dem Winter ausreifen und friert nicht zurück. Bitte beachten Sie: Beim Schneiden nur die neuen Triebe einkürzen.
- Damit die Efeuhecke dichter wird, können Sie auf das Zurückschneiden während der ersten Wachstumsperiode verzichten und stattdessen die Triebe in das Gitter flechten.
- Die 'Hecke am laufenden Meter® Color' mit Clematis sollten Sie nur einmal im Jahr, Anfang bis Mitte März schneiden. Der Rückschnitt erfolgt vor dem Austrieb der Clematispflanzen, um ein optimales Blühergebnis zu erzielen.

Wurzelentwicklung

- Die Pflanzen entwickeln sich normalerweise unterirdisch wie oberirdisch. Die Entwicklung in der Wurzelzone sollte nicht durch Hindernisse eingeschränkt werden (wie z. B. durch stark verdichtete Erde oder Betonelemente)

Laubfärbung

- Die rötlich-kupferfarbene Verfärbung der Blätter ist kein Anlass zur Sorge. Die Efeu-Sorte „Woerner“ hat bei Beginn der kalten Jahreszeit diese typische partielle Blattverfärbung, denn die Blattzellen produzieren beim Auftreten der ersten niedrigen Temperaturen einen Kälteschutz, der die Blätter verfärbt. Wenn es wieder wärmer wird, werden die für die Verfärbung verantwortlichen Stoffe wieder abgebaut und das Blatt voll grün.



Hecke am laufenden Meter®
mit *Euonymus fort. 'Coloratus'*



Hecke am laufenden Meter®
mit *Hedera helix 'Woerner'*